



XLPROCESSOR

Инструкция по установке



Оглавление

1. Установка системы.....	3
1.1. Операционная система	3
1.1.1 Поддерживаемая ОС.....	3
1.1.2 Directory структура	3
1.2 Установка XLPROCESSOR.....	3



1. Установка системы

Все команды должны выполняться от имени пользователя root. **Сору и paste. Соблюдайте точный порядок действий!**

1.1. Операционная система

1.1.1 Поддерживаемая ОС

Версия DEBIAN ≥ 10

ASTRA Linux

Версия CentOS = 7

Рекомендуется: DEBIAN

1.1.2 Directory структура

Variables (Переменные)

```
mkdir -p /xlproc/bin
```

1.2. Установка XLPROCESSOR

Распакуйте дистрибутив `xlprocessor.tar.gz` в директорию `/home/xlprocessor_vrf`. Скопируйте из директории `/home/xlprocessor_vrf` следующие файлы и директории:

- `bin/`
- `hp_functions/`
- `logconfig.toml`
- `processor`

в папку `/xlproc/bin/`.

Первичный запуск.

- Если версия **GLIBC ≥ 2.34** :

Перейдите в директорию `/xlproc/bin/` и введите команду: `./processor --help`

- Если версия **GLIBC < 2.34** :

Перейдите в директорию `/xlproc/bin/` и введите команду: `./bin/ld-linux-x86-64.so.2 --library-path /xlproc/bin/bin/ /xlproc/bin/processor --help`

- В обоих случаях вывод должен выглядеть следующим образом:



```
Allowed options:
-h [ --help ]          show help message
--config arg           set ini config path
--log-config arg (= "") set log config path
--silent              disable output
--path arg            path(s)
--debug              enable debug mode
--parse              only parse script, do not run it

root@astra:/xlproc/bin#
```

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра установленной версии GLIBC введите команду: **ld --version**

```
root@astra:/xlproc/bin# ld --version
GNU ld (GNU Binutils for AstraLinux) 2.31.1
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
Эта программа является свободным программным обеспечением. Вы можете распространять
её на условиях GNU General Public License версии 3 или (по вашему выбору)
более поздней версии.
Эта программа не имеет абсолютно никаких не гарантий.
root@astra:/xlproc/bin#
```